



フリースポット 接続ガイド




Windows 7/Vista®の場合…

「クライアントマネージャV」を利用


Windows標準機能を利用



Step 1
「クライアントマネージャV」を起動します。画面右下タスクバーの通知領域のアンテナマークをクリックします。【接続先の作成】→【手動設定】→【セキュリティ情報を手動で入力して接続】を選択します。



Step 2
そのスポットで検出されるSSIDが表示されます。「freespot' =SecurityPassword (AES)」を選び、【次へ】を押します。




Step 3
【セキュリティの種類 (S)】には「WPA-パーソナル (WPA-PSK)」、【暗号化の種類 (R)】には「AES」を選択してください。【セキュリティキーまたはパスフレーズ (C)】には、「freespot」と入力し、【接続 (N)】を押します。接続が完了すると、「freespot' =SecurityPassword (AES) に接続しました」とメッセージが表示されますので、最後に【保存して閉じる (O)】を押せば完了です。



Step 1
【コントロールパネル】から【モバイルコンピュータ】の【共通で使うモビリティ設定の調整】をクリックします。【Windowsモビリティセンター】画面右、ワイヤレスネットワーク欄のアンテナマークをクリックします。



Step 2
【ネットワークに接続】の画面で「freespot' =SecurityPassword (AES)」を選んで右クリックでプロパティを開きます。



Step 3
プロパティ画面が開いたら、セキュリティタブの【セキュリティの種類 (E)】に「WPA-パーソナル」、【暗号化の種類 (N)】には「AES」を選択し、【ネットワークセキュリティキー (K)】には「freespot」と入力し、【OK】を押してください。【ネットワークに接続】の画面に戻りますので、「freespot' =SecurityPassword (AES)」を選んで【接続】を押してください。正常に接続が完了すると、「freespot' =SecurityPassword (AES) に正しく接続しました」とメッセージが表示されますので、これで完了となります。


Windows XP®の場合…

「クライアントマネージャ3」を利用


Windows標準機能を利用



Step 1
「クライアントマネージャ3」を起動します。【検索】を押して、FREESPOTのアクセスポイントを探します。検索されたSSIDの中から「freespot' =SecurityPassword (AES)」を選んで、【接続】を押します。




Step 2
次に【接続】画面が表示されるので、【暗号化方式 (E)】には「WPA-PSK 8-63文字」を選択し、【暗号キー】に「freespot」を入力して【接続】を押します。【プロファイルに登録する】にチェックを入れておくと、設定が保存され、その後自動接続が可能です。




Step 3
ステータスが「接続中」に変わり、最後に「成功」と表示されましたら、完了です。



Step 1
Windows画面右下についている、ワイヤレスネットワーク接続のアイコンを右クリックして、ネットワーク接続を開いてください。



Step 2
【ワイヤレスネットワーク接続】画面を開いたら、検索されたアクセスポイントのなかから、「freespot' =SecurityPassword (AES)」を選択し、【接続】を押してください。



Step 3
次に【ワイヤレスネットワーク接続】画面が表示されますので、【ネットワークキー (K)】および、【ネットワークキーの確認入力 (O)】に「freespot」と入力し、【接続】を押します。正常に接続が完了したら、【ワイヤレスネットワーク接続】画面の「freespot' =SecurityPassword (AES)」の項目に☆マークがつけます。

ゲーム機「ニンテンドーDS®、PSP、PlayStation」や「iPhone/iPad/iPod touch」をお使いの方は裏面をご覧ください。▶▶▶

※ニンテンドーDSは任天堂の登録商標です。 ※「プレイステーション」および「PSP」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
※iPhone/iPad/iPodはApple Inc.の商標です。 ※iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

ゲーム機の場合…


ニンテンドーDS*

PSP®【プレイステーション・ポータブル】

通常設定なしで
接続できます!

※「システムソフトウェア バージョン2.00以上」へのバージョンアップが必要です。

Step 1




「Wi-Fiコネクション設定」を選択。
【Wi-Fi接続先選択】をタッチ→
【未設定】の接続先をタッチ→
【アクセスポイントを検索】をタッチ。
検索されたアクセスポイントの一覧
画面に進みます。

Step 2



「FREESPOT」を選択します。

Step 3



設定した内容で接続テストを行います
【はい】をタッチしてください。設定
完了後【もどる】をタッチしてゲームに
戻ります。

Step 1




「ネットワーク設定」を起動します。
【インフラストラクチャーモード】を
選択し、【新しい接続】を作成。→
接続名の入力(好きな名前を入力
するか、【接続1】のままでもかま
いませぬ。)→【検索する】を押して
ください。

Step 2



「FREESPOT」を選択します。ワイヤ
レスLANセキュリティ設定では、電波暗
号化の有無を確認します。

Step 3



【接続テストをする】を実行。画面
一番下にある「インターネット接続:
成功」を確認すればOK。ホーム
メニューの「インターネットブラウザ」
を起動します。

iPhone / iPad / iPod touchの場合…

Step 1



【設定】をタップします。

Step 2



【設定】で【Wi-Fi】をタップします。

Step 3



【Wi-Fi】をON(左)にして、無線LANを
スキャン「freespot」=SecurityPassword
(AES)を選んでください。

Step 4



小文字で「freespot」と入力。

Step 5



接続完了画面

Wi-Fi対応機器をご利用の方へ



安心・簡単セキュリティー

メール認証・MACアドレス認証

●初回のメール認証で、あとは簡単そのままアクセス!


簡単登録

初回 メール認証

あなたの携帯メールにパスワードが送られてきます。



初回アクセス時の登録画面から、
あなたの携帯メールアドレスを登録ください。



あなたの携帯メールにパスワードが届きます。



携帯メールに送られてきた
パスワードを入力するとアクセスができます。

2回目からは…

あなたのWi-Fi対応機器は登録 (MACアドレス認証)
されているので、そのままアクセスできます。



あなたのパソコンが自動的に認証され、
今までのアクセス状況等が表示されます。

認証の有効期限は最大6ヶ月です

最終利用日から最大6ヶ月(広告承認の場合)で、自動的に登録が抹消されます。
再登録してご利用ください。

●メール認証を行わない、ゲスト方式(利用時間10分)での接続も可能です。

ニンテンドーDS®は認証フリーです

ニンテンドーDS®の認証は不要です。そのままアクセスください。

接続がうまくいかない方は、こちらをご利用ください。

ご利用の機器を直接登録できる、メール認証事前登録▶▶▶



パソコン「Windows 7/Vista®、Windows XP」をお使いの方は裏面をご覧ください。▶▶▶